



SME Terminál + SmeDesktopClient

Instalace

AutoCont CZ a.s.





1 Úvod

Tento dokument popisuje postup nasazení aplikace SMETerminal

CIS STK

jedná se o webovou část aplikace, která běží na internetovém prohlížeči

SME Terminál

jedná se o aplikaci bežící jako systémová služna s názvem TerminalWinService, která má za úkol zajistit přenos fotografií a dat z měřeni z terminálu umístěném na SME na server CIS STK a jejich odstranění po úspěšném přenosu.

SmeDesktopClient

jedná se o aplikaci, která slouží k registraci terminálu a přehledu právě obsluhovaných prohlídek SME.

Požadavky pro instalaci a provoz aplikace

- Desktopový operační systém Windows 32bit nebo 64bit (7, 8, 8.1, 10, Windows server 2008 R2 a vyšší).
- .NET v4
- Pevná IP adresa nahlášená a schválená MD a přidělená stanici ME
- Aplikace SMETerminal musí být nainstalována a provozována pouze na jedné fyzické stanici na SME, která je během poracovní doby síťově dostupná pro všechny klienty (mobilní zařízení pro pořizování fotografií a měřící přístroje). Z důvodu rozložení zátěže server CIS-STK může termilál pozdržet odesílání souborů a provést ho později po uvolnění prostředků. Proto doporučujeme stanici provozovat v režimu 24/7 nebo s bezpečným přesahem (minimálně 1 hodinu) před a po pracovní době.



2 Instalace a odinstalace SME Terminálu

2.1 Stažení aplikace TerminalWinService

Ministerstvo dopravy České republiky Ostrá verze: 3.17.1.11 :2 Doména: Stanice									<u>Historie vozidla</u>		
Administrace SME Admini	strace STK	Dohled	Import	Správa ORP	Stanice SME	Stanice STK	Statistiky	Nápověda	Dokumentace	Uživatel	Odhlásit
Karta stanice											
Mechanici SME			v	tomto modulu iz	e spravovat aktu	uálně přihlašenéh	o uživatele.				
Otevírací doba											
Provozovatel											
Předregistrace uživatelů											
SW ke stažení											
Uživatelé											

Na stránce CIS STK (https://stk.mdcr.cz/) po přihlášení naleznete, pokud máte roli SME- vedoucí, nový odkaz v menu **Administrace SME –> SW ke stažení**

Ministerstvo dopravy České republiky Ostrá verze: 3.17.1.11 :2 Doména: Stanice								
Administrace SME Administrace ST	K Dohled Import	Správa ORP Stanice SME	Stanice STK Statistik	y Nápověda	Dokumentace	Uživatel	Odhlásit	
Hlavní stránka > Administrace SME > SW ke stažení								
Verze	Datum distribuce	SW	SW ke stažení Popis změn					
1.0.0.9_terminal	26.09.2017	Instalační s	Instalační soubor SMETerminal		Popis instalace SME terminálu			
1.0.0.9_terminal	26.09.2017	Instalační s	Instalační soubor SMETerminal			Popis instalace SME terminálu		

Na stránce, kam budete přesměrováni, najdete odkaz pro stažení instalačního souboru aplikace + tento dokument.

2.2 Instalace služby TerminalWinService a aplikace SmeDesktopClient na server

SMETerminal se instaluje jako služba.

- 1. Stáhněte soubor SME_x.x.x.a_install.exe a uložte ho na disk.
- 2. Stiskněte právé tlačítko myši a zvolte "spustit jako Správce".

SN/E 11	Otevřít
nstall	Spustit jako správce
	Odstranit potíže s kompatibilitou
	Připnout na Start
	Zkontrolovat pomocí Windows Defender
	Otevřít v Macu
	Zobrazit v aplikaci Finder
	Sdilet >
	Sdílet s
	Připnout na hlavní panel
	Obnovit předchozí verze
-	Odeslat >
-	Vyjmout
	Kopírovat
	Vytvořit zástupce
	Odstranit
	Přejmenovat
	Vlastnosti



AUTOCONT

3. Zobrazí se okno instalátoru.

Služba není nainstalovaná

4. F

💀 SME	Terminál - Instalace		×
Stav:	Adresář c:\cis_sme\ neexistuje Služba není nainstalovaná. Obnovit stav	Zavřít Instalovat	
okraču	ujte stiskutím tlačítka <i>Instalovat</i>		
🖶 SME	Terminál - Instalace	:	×
Stav:	Adracář c·\cis sme\ neevistuje		7

Obnovit stav	Zavřít	Instalovat
Pokud vše proběhne korektně, bu	de v poli Stav zobrazeno nás	ledující:

5. Pokud vše proběhne korektně, bude v poli Stav zobrazeno Adresář c:\cis_sme\ existuje

Služba j	e nainstalovană a ve stavu Running		
🖳 SME	Terminál - Instalace		×
Stav:	Adresář c:∖cis_sme∖ existuje Služba je nainstalovaná a ve stavu Running		
	Obnovit stav	Zavřít	Instalovat

- 6. Po správné instalaci vznikne adresář C:\cis_sme, který obsahuje všechný soubory potřebné pro běh služby SMEterminal a aplikace SmeDesktopClient Správná struktura bude vypadat takto:
 - C:\cis_sme (adresář)
 - Active (adresář) -
 - Archive (adresář)
 - Backup (adresář)
 - Log (adresář)
 - SmeDesktopClient (adresář)
 - SMETerminalWinService (adresář)
 - Transfer (adresář)
 - Updates (adresář)
 - autocont.config konfigurační soubor, který svým obsahem definuje, ke kterému prostředí se služba SMETerminal připojuje. Výchozí prostředí je PRODUKCE.
- 7. Po první instalaci již není nutné opětovně instalovat nové verze, protože si služba sama instaluje nejnovější verzi.
- 8. Po instalaci je pro správnou funkčnost potřeba provést první registraci.





2.3 Spuštění aplikace SmeDesktopClient

Aplikace je spustitelný soubor C:\cis_sme\SmeDesktopClient\SmeDesktopClient.exe

📲 Stanice: ? CIS: PRODUKCE Offline , verze terminálu: 1.0.0.0								×
Soub	or Nastavení							
	Kód prohlídky	Registrační značka	Značka vozidla	Čas zahájení	Mechanik	Fotografie	Data	
Prohlíd	Prohlídky čekajicí na přenos: 0							:

2.4 Registrace SME Terminalu

Pro komunikaci se serverem CIS-STK je vyžadováno, aby počítač, kde běží služba SMETerminalWinService byl ověřen proti prostředí CIS-STK. Tato funkce se nazývá *Registrace terminálu v CIS* a je dostupná v aplikaci SmeDesktopClient a to v menu **Nastavení -> Registrace terminálu v CIS**.

🖳 Stanic	🖳 Stanice: ? CIS: PRODUKCE Offline , verze terminálu: 1.0.0.0							×
Soubor Nastavení								
Kó pro	Registrace terminálu v CIS nnoky znacka voz	IOIA	Čas zahájení	Mechanik	Fotografie		Data	
Prohlídky č	ekajicí na přenos: 0							.::

POZOR !!!

Registraci terminálu může provést pouze uživatel s rolí **SME – vedoucí** a registrace musí být provedena ze **shodné veřejné IP adresy**, která je uvedena v seznamu povolených adres pro SME. Při registraci se zadává číslo stanice SME, uživatelské jméno a heslo vedoucího SME.





Registrace terminálu v ClSu		×
Číslo stanice SME:	999999	
Pňhlašovací jméno:	test.sme_vedouci	
Heslo:		
	Konec Registrovat	

Pokud proběhla registrace terminálu korektně, zobrazí se v levém horním rohu číslo SME.

🖷 Sta	💀 Stanice: 999999 CIS: PRODUKCE online (22.11.2017 8:13:01) , verze terminálu: 1.0.0.9							×
Soubo	or Nastavení							
	Kód prohlídky	Registrační značka	Značka vozidla	Čas zahájení	Mechanik	Fotografie	Data	

2.5 Odinstalace a odstranění SMETerminal

- 1. Odinstalace se provádí spuštěním dávkového souboru UnInstalace.bat jako správce v adresáři C:\cis_sme\SMETerminalWinService.
- 2. Služba se odinstaluje.
- 3. Následně ručně odstraňtě složku C:\cis_sme\